SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MANUAL DO USUÁRIO ACESSO RESIDENCIAL SEGURO -ARES

VERSÃO 2.0

MARÇO/2020 BELÉM/PA

Sumário

1.	Primeiro Acesso:	.3
2.	Requisitos para conexão:	.4
3.	Instalação	.4

1. Primeiro Acesso:

Baixar o kit ARES através do link http://www.sefa.pa.gov.br/index.php/servidor .



Através do acesso ARES é possível acessar alguns sistemas disponibilizados por esta Secretaria de Fazenda, como SIAT, DW, Intranet, e etc. Desde que previamente solicitado e autorizado por seu gestor imediato.

2. <u>Requisitos para conexão:</u>

Para começar a instalação do kit ARES, deve-se ter os seguintes requisitos:

- ✓ Conexão com Internet;
- ✓ KIT ARES;
- ✓ Chave de acesso;
- ✓ Computador com um dos sistemas operacionais abaixo:
 - ✓ Windows Seven (32 bits e 64 bits)
 - ✓ Windows 8 (32 bits e 64 bits)
 - ✓ Windows 8.1 (32 bits e 64 bits)
 - ✓ Windows 10 (32 bits e 64 bits)
 - ✓ Windows 10.1 (32 bits e 64 bits)

A seguir serão mostrados os passos para uma instalação correta do KIT ARES.

Obs: Atualmente o serviço Acesso Residencial Seguro - ARES não está disponivel para os sistemas operacionais MAC OS e Linux OS.

3. Instalação:

Após o download do arquivo compactado ares-instalação.zip, descompacte-o. Clicando com o botão direito do mouse em cima do arquivo e escolhendo EXTRAIR em uma pasta no seu computador conforme imagem abaixo.



Dentro desta pasta , após o arquivo ser descompactado, estarão os arquivos e pastas necessários à instalação do KIT ARES. Obs: NÃO será possível instalar corretamente o KIT ARES sem descompactar o arquivo .ZIP.

퉬 Add-ons	20/03/2020 11:10	Pasta de arquivos	
🐌 ClienteTS	20/03/2020 11:10	Pasta de arquivos	
퉬 conares	20/03/2020 11:10	Pasta de arquivos	
퉬 conares7	20/03/2020 11:10	Pasta de arquivos	
퉬 conares64	20/03/2020 11:10	Pasta de arquivos	
\mu qws	20/03/2020 11:10	Pasta de arquivos	
🚳 Instalar	20/03/2020 11:10	Arquivo em Lotes	5 KB
🕵 Manual Ares	20/03/2020 11:10	Foxit Reader PDF	863 KB
🖧 Setup	20/03/2020 11:10	Aplicativo	903 KB

Na pasta onde o arquivo foi descompactado, clique duas vezes em **Setup**, para executar a instalação. A partir daí a instalação segue automatizada, conforme a versão e arquitetura de seu sistema operacional.





Conexão ARES Conexão ARES Conexão ARES Conexão ARES Conectar-se automaticamente +55 (91) 3323-4330 / 3323-4331 Status da conexão Você deve digitar o seu nome de usuário para poder conectar-se ao serviço. Conectar-se ao serviço. Conectar-se [Cancelar] Propriedades] Ajuda	Clique em " <u>Cancelar</u> ", pois é necessário a reinicialização do sistema operacional.	
Apos instalar o Ki Gostaria de reinio S = REINICIAR IM N = CANCELAR e x Escreva sua escolf	t ARES o computador deve ser reiniciado?? iar o computador imediatamente? EDIATAMENTE (ATENCAO ?? trabalhos nao salvos serao perdidos) etorna ao trabalho a e pressione ENTER:S	Digite " S " e clique em Enter, para reiniciar o sistema e concluir a instalação.

Após reinicialização do sistema operacional, estabelaça uma Conexão ARES.



Re-	SEFA	
	Acesso Remoto Seguro	
	~ <u>1</u> °	
Nome de usuário:	login de usuario	
Senha:	•••••	
Domínio de logon:	SEFA-PA	
📄 Salvar senha	Conectar automaticamente	Após preencher os campos Nome de usuário Senha e Domínio de logon.
③ Salvar estas (③ Doministration)	credenciais somente para meu uso	Clique em " <u>Conectar</u> . Para
+55 (91) 3323-4330	/ 3323-4331	estabelecer a conexão remota.
Status da conexão		
Clique em Conect	ar para iniciar a conexão. Para trabalhar	
on inte, elique en		
	-	

Ao se autenticar no discador, automaticamente abrirá uma janela do navegador com a página de validação do acesso ao ARES como mostra na imagem abaixo. Clique em *PROCURAR* e selecione o arquivo .PUB referente à sua chave válida de acesso e, então clique em *ABRIR*. Após, isto no campo *NÚMERO DE ACESSO* digite os caracteres que aparecem do lado direito e clique em *AUTENTICAR*. Após a validação será exibida a mensagem de *Autenticação realizada com sucesso*.



SEFA Acesso Remoto Seguro		
	Chave de acesso C:\User\User\User\User\User\User\User\User	Digite no campo " <u>Numero de</u> <u>acesso"</u> os caracteres informados no campo colorido.

Clique em "Autenticar"

遵 ..: Acesso Remoto Seguro - ... × 📑



ARES autenticado com sucesso!

Chave válida até xx/xx/xxxx

Id	Regra de Acesso	
9559	Siat - TS (RDP)	
9562	Intranet - Site Sefa	
9563	Intranet - Zimbra (HTTP 80)	



Clique no ícone "<u>TS-SEFA"</u> que foi criado automaticamente na sua área de trabalho e realize login com seu usuário de rede e senha para utilizar a rede segura da SEFA,